

黑豹速猎 EA

产品介绍与使用说明

适用于 MetaTrader 5 / XAUUSD 黄金自动化交易场景

一、产品介绍

黑豹速猎 EA 是一款运行在 MetaTrader 5 平台上的自动化交易程序，主要用于黄金 XAUUSD 的自动化策略执行、订单管理、震荡行情识别、点差过滤、动态间距控制、风控保护和后台授权管理。

该 EA 以“震荡行情开单、非震荡行情过滤”为核心逻辑：当行情符合震荡条件时，EA 才会按照设定参数寻找机会；当行情趋势不符合、点差过高、波动异常、授权异常或达到风控条件时，EA 将自动限制开单或停止新增订单。

重要说明：EA 属于自动化交易辅助工具，不承诺盈利，不保证收益。用户在实盘使用前，应先使用模拟账户测试，并根据自身账户类型、资金规模和平台点差情况调整参数。

二、核心功能

- 震荡行情识别：EA 只在满足震荡条件时开单，其余行情环境下不主动开单。
- 点差过滤：点差超过允许值时自动禁止开单，避免高点差环境下盲目进场。
- 最大开单数量控制：通过 maxCount 限制最多允许持仓/开单数量，防止订单数量失控。
- 亏损距离保护：当首单价格亏损达到 10 美金距离后，EA 不再新增订单；当最大亏损单达到 30 美金距离后，EA 执行全部平仓。
- 趋势改变保护：当行情趋势改变，不再符合当前持仓方向时，EA 会执行全部平仓逻辑。
- 连续获利冷却：连续获利 20 笔后触发冷却时间，暂停一段时间后再继续运行。
- 网络授权管理：支持通过后台授权验证，方便管理不同用户和不同版本的 EA。
- 图表运行面板：可在图表上显示授权状态、运行状态、点差、趋势、持仓、盈亏、冷却等信息。

三、使用前重点提醒

1. 点差参数非常重要：默认点差允许值为 80。由于每个平台报价方式、账户类型和点差显示方式不同，很多美分账户可能因为点差显示偏大而不开单。建议将点差允许值 diancha 适当调大，例如改为 380。
2. 当前点差必须小于允许点差：运行面板中左侧显示当前点差，右侧显示允许点差上限。如果当前点差超过上限，EA 不会开新单。
3. EA 不是任何行情都开单：本 EA 主要识别震荡行情，只有震荡条件满足时才会开单；趋势行情或不符合过滤条件时不主动开单。
4. 风控参数不要随意放大：最大开单数量、亏损距离、点差允许值、冷却时间等参数会直接影响风险。新用户建议先使用默认或保守参数测试。

四、安装与启动步骤（请按顺序操作）

步骤 1：找到 EA 程序文件，双击启动


用户收到黑豹速猎 EA.ex5 文件后，先在电脑中找到该文件。截图中标注为“双击启动”，表示可以通过双击程序文件启动或导入到 MT5 环境中。

名称	修改日期	类型	大小
黑豹速猎EA.ex5	2026/6/29 13:57	MQL5 Program	478

双击启动


步骤 2：在 MT5 导航栏中找到黑豹速猎 EA

打开 MT5 后，在左侧“导航”窗口中展开“EA 交易”，找到“黑豹速猎 EA”。如果左侧没有导航窗口，可以通过菜单或快捷键打开。




步骤 3：进入 MT5 工具 - 选项

点击 MT5 顶部菜单栏中的“工具”，再点击“选项”。这一步主要是进入 EA 权限设置页面。



步骤 4：进入 EA 交易 页面，准备开启权限

在“选项”窗口中切换到“EA 交易”选项卡。开始允许 EA 运行前，需要勾选相关权限。




步骤 5：勾选允许 WebRequest 并添加官网地址

勾选“允许 WebRequest 用于所列的 URL”，然后把官网首页地址复制进去，最后点击“确定”。该步骤用于 EA 与授权服务器通信，未设置可能导致授权失败或 EA 无法正常加载。




步骤 6：复制官网首页地址

打开 EA 官网首页，复制浏览器地址栏中的官网首页地址。注意：必须复制官网首页地址，粘贴到 MT5 的 WebRequest 允许列表中。




步骤 7：将 EA 拖入图表并勾选允许算法交易

回到 MT5，在导航栏中找到“黑豹速猎 EA”，将 EA 拖到需要运行的品种图表上。弹出设置窗口后，勾选“允许算法交易”，确认后即可挂载。




步骤 8：检查顶部“算法交易”总开关

MT5 顶部工具栏有“算法交易”总开关。如果这里没有开启，即使 EA 已经拖入图表，也不会真正运行。



步骤 9：确认 EA 已经真正开启

当顶部“算法交易”开启后，右上角 EA 小帽子图标会变色；如果小帽子仍是灰色，说明 EA 还没有真正开启，需要重新检查算法交易权限、WebRequest、授权状态等设置。



步骤 10：查看运行面板与点差状态

EA 启动后，图表左侧会显示运行面板。不同平台点差不同，左侧显示的是当前点差，右侧上限是允许开单点差。如果当前点差超过允许值，EA 将不会开单。



五、运行成功判断

EA 是否正常运行，可以通过以下几个位置判断：

- 顶部“算法交易”按钮已经开启。
- 图表右上角 EA 小帽子图标已经变色，而不是灰色。
- 图表左侧面板显示“状态：运行”。
- 面板中“授权检测”显示已通过或正常。

- 当前点差没有超过允许点差上限。
- 当前行情满足震荡开单条件。

六、面板说明

面板项目	说明
状态	显示 EA 当前是否运行。
授权检测	显示授权是否通过，未通过可能无法运行或无法开单。
EA 启动	显示 EA 启动时间与已运行时长。
初始/当前余额	显示账户初始资金与当前余额。
当前净值	显示账户当前净值。
品种	显示当前挂载的交易品种，例如 XAUUSD。
当前持仓	显示当前多单、空单和总持仓数量。
启动开单/累计开单	显示本次启动后以及累计订单情况。
启动盈亏/累计盈亏	显示本次启动以及累计盈亏数据。
日最大持仓/总最大持仓	显示当天和总历史最大持仓情况。
篮子浮盈	显示当前订单组合浮动盈亏。
当前趋势	显示趋势或震荡状态。EA 只在震荡条件满足时开单。
点差/上限	左侧为当前点差，右侧为允许点差上限。当前点差超过上限时不新增订单。
ATR / 间距 / TP	显示 ATR 相关间距与止盈参考。
极速波动阈值	用于过滤短时间剧烈波动。
当前 60 秒波动	显示最近 60 秒波动情况。
熔断次数	显示风控熔断触发次数。
连盈/冷却	连续获利达到设定次数后进入冷却。默认连续获利 20 笔后冷却。
交易时段	显示 EA 当前允许交易的时间范围。


七、参数重点说明

以下参数是用户最常接触、也最容易影响 EA 运行效果的重点参数。正式使用前，建议先理解这些参数含义。

参数	作用说明
diancha	点差允许值。默认 80。不同平台点差显示不同，很多美分账户建议改大，例如 380。当前点差超过该值时不新增订单。
maxCount	最大允许开单数量。用于限制同一轮最多允许开多少单，是非常重要的风控参数。
InitialLots	初始手数。第一单开仓手数，新用户建议从小手数开始测试。
InitialSpacing	初始间距。控制加仓/补仓的基础距离。
ATR_Spacing_MinSpacing	ATR 动态间距最小值。即使波动较小，也不会低于该间距。
ATR_Spacing_MaxSpacing	ATR 动态间距最大值。用于限制极端波动下的最大间距。
EnableTrendFilter	趋势过滤开关。开启后，EA 会根据趋势/震荡条件过滤开单。
ADXRangeThreshold / ADXTrendThreshold	震荡与趋势阈值，用于区分当前行情是否适合 EA 开单。
首单价格亏损达到多少美金距离后暂停开单	默认 10。当首单价格亏损达到该距离后，EA 不再新增订单。
首单价格亏损达到多少美金距离后全平	默认 30。当最大亏损单达到该距离后，EA 执行全部平仓。
连续盈利多少笔后触发冷却	默认 20。连续获利达到该次数后，EA 进入冷却。
冷却分钟数	冷却时间。触发冷却后，EA 暂停运行或暂停开新单一段时间。
TradeStartTime / TradeEndTime	允许交易时间段。默认 00:00 - 24:00，表示全天允许。
是否启用网络授权	开启后，EA 需要连接授权服务器验证使用权限。
授权服务器 / 后台 EA key	用于后台授权识别。普通用户一般不建议自行修改。

八、参数详情截图

下图为 EA 输入参数详情。不同用户的平台、品种和账户类型不同，实际参数应结合账户情况调整。



九、常见不开单原因

- 顶部“算法交易”总开关没有开启。
- EA 拖入图表时没有勾选“允许算法交易”。
- 没有在“工具 - 选项 - EA 交易”中勾选允许 WebRequest。
- 官网首页地址没有添加到 WebRequest 允许列表。

- 授权检测未通过或无法连接授权服务器。
- 当前点差超过 diancha 设置的允许点差。美分账户可尝试将 diancha 调整为 380。
- 当前行情不是震荡行情，EA 过滤后不允许开单。
- 当前行情趋势改变，EA 触发平仓保护或不再新增订单。
- 已达到最大允许开单数量 maxCount。
- 首单价格亏损距离达到 10 后，EA 暂停新增订单。
- 最大亏损单达到 30 后，EA 触发全部平仓。
- 连续获利达到 20 笔，EA 正处于冷却时间。
- 当前时间不在允许交易时间段内。

十、风险提示与免责声明

本 EA 程序为自动化交易辅助工具，不构成任何投资建议，不承诺固定收益，也不保证盈利。金融市场存在不确定性，价格波动、点差扩大、滑点、网络延迟、平台规则、授权连接异常、参数设置不当等因素，都可能影响 EA 的运行结果。

用户在实盘使用前，应先在模拟账户或小资金账户中充分测试，并根据自身风险承受能力合理设置手数、最大开单数量、点差允许值、亏损距离和冷却参数。因市场波动或用户参数设置造成的交易结果，由用户自行承担。